

TOT CLOUD CONFERENCE

***Collaborate with
anyone
anywhere
anytime***



รองรับระบบปฏิบัติการ Window, iOS, Android
รองรับอุปกรณ์ PC, Laptop, Smart Phone, Tablet



- Server ติดตั้งอยู่ใน TOT IDC ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 27001
- เชื่อมต่อข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการสื่อสารข้อมูลภายในด้วยการเข้ารหัสแบบ MD5 hashing และ 256-bit AES

คุณสมบัติของ TOT Cloud Conference

1. รองรับการประชุมวิดีโอความคมชัดระดับ HD
2. สามารถแชร์หน้าจอ แชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ และร่วมกันแก้ไขหน้าจอได้
3. สามารถแสดงผู้ร่วมสนทนาได้ หลายภาพในหน้าจอเดียว มากถึง 64 หน้าจอ
4. มีระบบบันทึกการประชุมและทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (Vote/Poll)
5. มีการทำ Quality of Service (QoS) ระบบจัดการข้อมูลและควบคุมคุณภาพการให้บริการ
6. รองรับ MULTIPLE CAMERAS รองรับกล้อง IP Camera (Hikvision / Dahua) และการเชื่อมต่อสูงสุดถึง 6 กล้อง



คุณสมบัติอื่นๆ

- Text Chat: สนทนาด้วยข้อความแบบส่วนตัว (Private Chat) และแบบสาธารณะ (Public Chat)
- Dual Displays Display: แสดงหน้าจอ 2 หน้าจอ โดยแบ่งเป็นหน้าจอสำหรับ Presentation และ Video
- Four Layout Types for Web Conference: แสดงภาพแบบ Standard, แบบวิดีโอประชุมกลุ่ม, แบบอบรม และแบบ Full Screen



TOT Cloud Conference

- 3 Roles for TOT Cloud Conference :

Host ผู้ควบคุมห้องประชุม, **Presenter** ผู้นำเสนอ, **Attendee** ผู้เข้าร่วมประชุม



- คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับการใช้งานบนมือถือ

การใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ขึ้นอยู่กับความเร็วของแพ็คเกจมือถือ โดยขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ท่านใช้งาน เมื่อท่านใช้งานครบตามแพ็คเกจดังกล่าวแล้ว ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้จะลดลง ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลแพ็คเกจดังกล่าว เพื่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

- คำแนะนำเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ใช้สาย LAN ในการประชุม สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนสายสัญญาณแบบ LAN จะสามารถส่งสัญญาณได้ในปริมาณที่มากกว่า และต่อเนื่องกว่าการใช้งานผ่าน WiFi หรือ 3G
2. ใช้ PC หรือ Laptop ในการประชุม ฟังก์ชันการทำงานของ Cloud Conference บนอุปกรณ์ PC หรือ Laptop สามารถจัดการการประชุมได้อย่างครอบคลุมและสามารถบรรจุข้อมูลในการรับส่งได้ในปริมาณที่มากกว่าบนอุปกรณ์มือถือ
3. ใช้ WiFi ในการประชุมบนอุปกรณ์มือถือ การส่งสัญญาณในระยะใกล้ของ WiFi ให้ความเสถียรของสัญญาณสูงกว่า 3G

คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้งานบน WiFi หรือ 3G นั้น มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาในรูปแบบคลื่นสัญญาณผ่านอากาศ ส่งผลให้การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเกิดการ drop หรือหยุดการส่งข้อมูลเป็นระยะๆ การประชุมในรูปแบบนี้จะไม่เสถียรเท่าที่ควร



TOT Cloud Conference สำหรับ PC/ Notebook

MINIMUM REQUIREMENT FOR PC

- Windows 7
- Dual-core 2.4GHz CPU
- 2GB of RAM (recommended)
- DSL with Cable Modem
- Network Port: TCP/UDP 1089, HTTP 8080


อุปกรณ์เพิ่มเติม

- กล้อง Video/Web Camera และ Headset/Microphone

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานระบบ Cloud Conference สำหรับสำนักงานใหญ่



รูปแบบการใช้งาน Cloud Conference



TOT Cloud Conference สำหรับ PC/ Notebook

ติดตั้งโปรแกรมจากเว็บไซต์ www.totcloud.com (ไปที่ Products>ระบบประชุมออนไลน์>read more) แล้วดาวน์โหลด

เวอร์ชันล่าสุด (3.9)

Download

เข้าสู่ระบบ TOT Cloud Conference บน PC/ Notebook ด้วยโปรแกรม



SessionCallClientV3.9

หมายเหตุ : กรณีลงโปรแกรมครั้งแรกหรือลงใหม่

1. ให้ตั้งค่า url ของเซิร์ฟเวอร์โดยคลิกที่ “**เครือข่าย**” แล้วพิมพ์ **m2.sessioncall.com**
2. ทำการล๊อคอินโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ
3. คลิกที่ปุ่ม “**เข้าสู่ระบบ**” เพื่อเข้าห้องประชุม

✓ ตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

m2.sessioncall.c

พอร์ต 1089

การเข้าสู่ระบบ

The screenshot shows the SessionCall login interface. A red speech bubble with the number 1 points to the 'เครือข่าย' (Network) button. Another red speech bubble with the number 2 points to the 'ชื่อผู้ใช้' (Username) and 'รหัสผ่าน' (Password) fields. A third red speech bubble with the number 3 points to the 'เข้าสู่ระบบ' (Login) button. A fourth red speech bubble points to the 'ใส่ URL ของ Server: M2.sessioncall.com' text.

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน


☐ จัดการรหัสผ่าน ☐ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบ

ใส่ URL ของ Server: M2.sessioncall.com

คลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าประชุม

หน้าต่างโปรแกรม (PC / Laptop)



TOT Cloud Conference สำหรับอุปกรณ์มือถือ Android

ดาวน์โหลด Application ชื่อ sessioncall




จาก




Android: เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป แนะนำ Quad core ขึ้นไป
รองรับการประชุมภาพเสียง การนำเสนอและแสดงหน้าจอ


การตั้งค่าโปรแกรมก่อนเข้าสู่ระบบบนมือถือ Android




เลือกจุด 3จุด



เลือก Setting



เลือก Login server





เปลี่ยน ServerServer
เป็น m2.sessioncall.com

TOT Cloud Conference สำหรับอุปกรณ์มือถือ Android

การเข้าสู่ระบบ TOT Cloud Conference บนมือถือ Android

เข้าสู่ระบบ TOT Cloud Conference มือถือ Android ด้วยโปรแกรม



หน้าต่างโปรแกรมบนมือถือ Android

TOT Cloud Conference สำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS

ดาวน์โหลด Application ชื่อ sessioncall



จาก



iOS: เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป สำหรับ IPAD, IPHONE

รองรับการประชุมภาพเสียง การนำเสนอและแสดงหน้าจอ

การตั้งค่าโปรแกรมก่อนเข้าสู่ระบบบนมือถือ iOS

Login โดยใช้ Username
และ Password แล้วคลิก Login

2

Account Login

Meeting ID Login


1

ใส่ URL ของ Server:

M2.sessioncall.com:1089


Select conference	
Back	
ntn_done	0/30 >
eeeeee	0/30 >
test111	0/30 >
3	
เลือกห้อง	

หน้าต่างโปรแกรมบนมือถือ iOS




TOT Cloud Conference สำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS


เครื่องมือในหน้าจอ (IOS)




การปรับหน้าจอและกำหนดค่า (IOS)



คลิกเพื่อเปิดไมโครโฟน หรือขอพูด (IOS)



LOGOUT ออกจากห้องประชุม (IOS)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์และดิจิทัลที่ 2 (พพช.2)

โทรศัพท์ 0-2568-2508, 0-2568-2606, 0-2575-5956

เว็บไซต์ : www.totcloud.com

e-Mail : support@totcloud.com

